



モバイル設定

モバイル設定では、携帯電話などのモバイル端末から利用するための基本設定を行います。

1. メインメニューから〈ツール〉タブをクリックして、「ツール」画面を開きます。



2. 「ツール」画面から「モバイル設定」をクリックします。



〈ツール〉タブのサブメニューから「モバイル設定」をクリックして直接表示することもできます。

3. 「モバイル設定」画面が表示されますので、各項目の設定を行います。

□ モバイル設定

環境設定	<p>画面表示幅</p> <p><input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> ユーザ設定 <input type="text" value="22"/> 文字 (20 - 40)</p> <p>ページ容量</p> <p><input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> ユーザ設定 <input type="text" value="15"/> KKB (10 - 999)</p> <p>連続文字</p> <p><input type="checkbox"/> 連続文字を省略表示する</p> <p>全角文字</p> <p><input type="checkbox"/> 全角文字を半角表示する</p> <p>フォルダ</p> <p><input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> フルダウン</p> <p>返信時の本文引用</p> <p><input checked="" type="radio"/> インライン <input type="radio"/> 本文末尾に挿入</p> <p>メール削除の動作</p> <p><input checked="" type="radio"/> ごみ箱に移動 <input type="radio"/> 削除</p> <p>メール未読数表示</p> <p><input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効</p>
プロフィール	<p>名前 <input type="text"/></p> <p>From <input type="text"/></p> <p>返信先 (Reply-to) <input type="text"/></p> <p>組織名 <input type="text"/></p> <p>署名 <input type="text"/></p>
モバイルアクセス	<p>モバイル端末からは、以下のURLでアクセスできます。</p> <p><input type="text" value="http://example.com"/></p> <p><input type="button" value="QRコード表示"/></p>
モバイルパスワード	<p>モバイルアクセス専用の簡単なパスワードを設定することで、ログインを簡略化できます。</p> <p><input type="text"/></p> <p>※ パスワードを変更した場合は、再設定が必要になります。 ※ セキュリティの低下につながりますので、必要のない場合は設定しないでください。</p>

環境設定

画面表示幅

モバイル端末から Active! mail にアクセスしたときの、画面表示幅を文字数で設定します。「自動」にすると Active! mail 側で機種を判別して自動設定しますが、うまく動作しない場合は手動で数値 (20 ~ 40 の範囲) を設定してください。ここで設定された文字数は、画面を適切に表示するための参考値として使用されます。

ページ容量

モバイル端末から Active! mail にアクセスした時の、1 ページあたりのファイルサイズを設定します。「自動」にすると Active! mail 側で機種を判別して自動設定しますが、ページ読み込み時にエラーになる場合は手動で数値 (10 ~ 999 の範囲) を設定してください。

連続文字

署名に含まれる記号など、同じ文字が 5 回以上連続している場合に省略して表示するかどうかを設定します。

全角文字

半角に変換可能な全角文字（カタカナ、英数字、記号）を半角文字に変換して表示するかどうかを設定します。

フォルダ

メール受信画面のフォルダの表示方法を選択します。「標準」を選択すると、フォルダ選択プルダウンにシステムフォルダと〈その他...〉が表示されます。「プルダウン」を選択すると、フォルダ選択プルダウンに全てのフォルダが表示されます。



フォルダ数が多い場合、「プルダウン」を選択すると、モバイル端末のページ容量を超えてしまうことがありますのでご注意ください。読み込み可能なページ容量は、使用するモバイル端末によって異なります。

返信時の本文引用

モバイル端末でメールに返信する際に、元メールを引用する方法を設定します。「インライン」に設定した場合、元メールの内容が返信メールの本文欄に引用記号つきで表示されます。「本文末尾に挿入」に設定した場合、元メールの内容は返信メールの本文欄には表示されず、返信メールの送信時に自動的に本文末尾に挿入して送信されます。



PC でモバイルアクセス URL から Active! mail を使用した場合も同様です。

メール削除の動作

モバイル端末からのアクセスで〈削除〉ボタンを押した時の動作を設定します。「削除」に設定した場合、メールはごみ箱には移動されず直ちに削除されますのでご注意ください。

プロフィール

モバイル端末からメールを送信するときに使用するプロフィールを設定します。

名前

モバイル端末から Active! mail を利用してメールを送る際の送信者名を設定します。

From

モバイル端末から Active! mail を利用してメールを送る際の送信者アドレス (From) を設定します。

返信先 (Reply-to)

モバイル端末から Active! mail を利用してメールを送る際の返信先 (Reply-to) を設定します。

組織名

モバイル端末から Active! mail を利用してメールを送る際の組織名を設定します。

署名

モバイル端末から Active! mail を利用してメールを送る際の署名を設定します。



モバイル用プロフィールと通常のプロフィールは、それぞれ独立しています。モバイル用プロフィールで設定されていない項目は、メール送信時には何も挿入されません。

モバイルアクセス

携帯電話などのモバイル端末から Active! mail にアクセスする場合の URL を表示しています。〈QR コード表示〉ボタンをクリックすると、モバイルアクセス用 URL の QR コードを表示します。携帯電話などのカメラで読み取って簡単にアクセスすることができます。

4. 設定を終えたら〈適用〉ボタンをクリックして、設定を保存します。



お使いの環境により、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。